

Ce document couvre l'implémentation et la gestion du **DHCP Failover**, une technique essentielle pour garantir la continuité du service DHCP sur les réseaux. La première partie est dédiée à l'installation et la mise en place du **DHCP Failover sous Linux**, avec des étapes détaillées allant de l'installation de DHCP à la configuration du Failover et l'analyse des trames réseau. La deuxième partie explore la mise en œuvre du **DHCP Failover sous Windows**, incluant l'installation du routeur, l'ajout du protocole RIP, ainsi que la configuration du service DHCP et du Failover.





# Table des matières

DHCP Failover	1
Table des matières	2
DHCP Failover Linux	3
Intro	3
Installation DHCP	3
Mise en place de failOver	6
Analyse des trames	8
DHCP Failover Windows	10
Intro	10
Installation du Routeur	11
Ajout du Rip	14
Mise en place du DHCP	15
Mise en place du FailOver	26



**OBJECTIF** : Cette section de la procédure vise à détailler la mise en place de Ubuntu.

#### **MODE OPÉRATOIRE :**

Intro

Le **DHCP Failover** est une solution qui permet d'assurer la continuité du service DHCP en cas de défaillance d'un serveur. En utilisant cette méthode, deux serveurs DHCP partagent la charge et se synchronisent pour garantir que les clients obtiennent toujours une adresse IP, même si l'un des serveurs devient indisponible. Ce système est essentiel pour améliorer la disponibilité et la résilience des réseaux.

### **Installation DHCP**

Pour configurer votre machine, suivez les étapes suivantes :

1. Commencez par modifier le nom de votre machine en utilisant la commande :

nano /etc/hostname

nano /etc/hosts

2. Mettez à jour votre système en exécutant les commandes : apt update et apt upgrade .

3. Enfin, installez le paquet ntp en utilisant la commande apt install ntpsec, puis vérifiez la date avec la commande : date .

Une fois votre configuration de base faite taper la commande :

apt install isc-dhcp-server

Après avoir installé le serveur DHCP, des erreurs peuvent survenir lors de son exécution. Il est nécessaire de configurer l'interface sur laquelle le serveur DHCP doit écouter en utilisant la commande nano /etc/default/isc-dhcp-server :

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
INTERFACESv6=""

De plus, il est nécessaire d'éditer le fichier de configuration principal du serveur DHCP en utilisant la commande nano /etc/dhcp/dhcpd.conf afin de spécifier les plages d'adresses IP et d'autres configurations requises :

dhcpd.conf

>

>

Sample configuration file for ISC dhcpd

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "example.org";
option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
```

default-lease-time 240; max-lease-time 240;

# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will # attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the # behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't # have support for DDNS.) ddns-update-style none;

# If this DHCP server is the official DHCP server for the local # network, the authoritative directive should be uncommented. authoritative;

# Use this to send dhcp log messages to a different log file (you also # have to hack syslog.conf to complete the redirection). #log-facility local7;

¥ No service will be given on this subnet, but declaring it helps the ¥ DHCP server to understand the network topology.

\$subnet 10.152.187.0 netmask 255.255.255.0 {

This is a very basic subnet declaration.

```
# This is a very basic subnet declaration.
subnet 192.168.2.16 netmask 255.255.255.248 {
range 192.168.2.17 192.168.2.19;
option routers 192.168.2.22;
subnet 192.168.1.16 netmask 255.255.255.248 {
range 192.168.1.17 192.168.1.19;
option routers 192.168.1.22;
 This declaration allows BOOTP clients to get dynamic addresses,
#
 which we don't really recommend.
#subnet 10.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
  range dynamic-bootp 10.254.239.40 10.254.239.60;
  option broadcast-address 10.254.239.31;
  option routers rtr-239-32-1.example.org;
#3
# A slightly different configuration for an internal subnet.
#subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.224 {
  range 10.5.5.26 10.5.5.30;
  option domain-name-servers ns1.internal.example.org;
  option domain-name "internal.example.org";
  option routers 10.5.5.1;
  option broadcast-address 10.5.5.31;
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
```

Après modification du fichier « dhcpd.conf », relancez le serveur DHCP avec la commande systemctl restart isc-dhcp-server

### Mise en place de failOver

Une fois le DHCP installé sur le réseau, dupliquez-le pour en avoir deux instances. Sur le premier serveur DHCP, retournez dans le fichier **dhcpd.conf** et insérez les lignes de code suivantes :

Sur le serveur DHCP 1 :

```
→
# This is a very basic subnet declaration.
failover peer "failover-partner" {
     primary;
     address 172.20.69.1;
     peer address 172.20.69.2;
     max-response-delay 60;
     max-unacked-updates 10;
     mclt 3600;
     split 128;
     load balance max seconds 3;
subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    pool {
        failover peer "failover-partner";
        range 172.20.69.3 172.20.69.69;
# insert this (with your own key text substituted) into dh
omapi-port 7911;
omapi-key omapi_key;
key omapi_key {
     algorithm hmac-md5;
     secret Ofakekeyfakekeyfakekey==;
```

Sur le serveur DHCP 2 :



## Analyse des trames

	dhcp							+
No	Time	Source	r	Destination	Prote		nfo	
140.	22 10 20000	300102	CO 20 1		PIOL	240 Lengu I		Terrenetics TD C
L.	55 12.78896	5 1/2.20.	09.29 1	172.20.69.1	DHCP	342 D	HCP Release	- Transaction ID 0x
	58 20.45504	2 0.0.0.0	2	25.255.255.25	DHCP	342 D	HCP Discover	r - Transaction ID 0x
	62 21.45/34	1 1/2.20.	69.1 1	72.20.69.29	DHCP	342 D	HCP Offer	- Transaction ID 0x
	63 21.45803	1 0.0.0.0	2	255.255.255.25	55 DHCP	344 D	HCP Request	- Transaction ID 0>
	64 21.46365	1 172.20.	69.1 1	.72.20.69.29	DHCP	342 D	HCP ACK	- Transaction ID 0>
	hcpto	1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol Le	engti Info			
L C	25 10.215951	172.20.69.1	172.20.69.2	DHCPFO	78 Contact xid	: 47 · 39		
	34 12.793501	172.20.69.1	172.20.69.2	DHCPFO	145 Binding upd	ate xid: 48		
	41 14.796043	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPFO	86 Binding ack	nowledge xid:	48	
	65 21.463651	172.20.69.1	172.20.69.2	DHCPFO	145 Binding upd	ate xid: 49	40	
	92 23.469472 138 41.464369	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPFO	ob Binding ack 78 Contact xid	: 4a	49	
	144 43.470029	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPFO	78 Contact xid	: 3a		
	181 61.468382	172.20.69.1	172.20.69.2	DHCPFO	78 Contact xid	: 4b		
	187 63.470925	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPFO	78 Contact xid	: 3b		
	244 83.471994	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPF0	78 Contact xid	: 3c		
1								
		DI SSUSSA	Marada Broadcast	8111	64 libe bro	1/2 24 2 26 2	1011 171 30 70	-
	824 333.102196	5 PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast 0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	825 334.105294	PCSSystemtec	0e:a4:… Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	826 334.123959	172.20.69.2	172.20.69.1	DHCPFO	78 Contact	xid: 49	(CDOE . 647 FROM	
	827 334.336680	0 172.20.69.2 0 172.20.69.2	172.20.69.1		78 [TCP Ret 78 [TCP Ret	ransmission] 5	6305 → 647 [PSH 6305 → 647 [PSH	I, ACK] Seq=340 ACK=567 Wi… I. ACK] Seq=340 Ack=567 Wi
	829 335.001120	5 172.20.69.2	172.20.69.1	ТСР	78 [TCP Ret	ransmission] 5	6305 → 647 [PSH	I, ACK] Seq=340 Ack=567 Wi…
	830 335.128958	B PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	831 335.864875	172.20.69.2	172.20.69.1 0e:a4: Broadcast		78 [TCP Ret 60 Who has	ransmission] 5	6305 → 647 [PSH Tell 172 20 69	, ACK] Seq=340 Ack=567 Wi…
	833 337.177149	PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	834 337.592938	3 172.20.69.2	172.20.69.1	. тср	78 [TCP Ret	ransmission] 5	6305 → 647 [PSH	I, ACK] Seq=340 Ack=567 Wi…
	835 338.201027	PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	837 340.248550	PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has	172.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
	L 838 341.241202	172.20.69.2	172.20.69.1	тср	78 [TCP Ret	ransmission] 5	6305 → 647 [PSH	I, ACK] Seq=340 Ack=567 Wi
	839 341.272541 840 342.297428	PCSSystemtec PCSSystemtec	_0e:a4: Broadcast 0e:a4: Broadcast	ARP	60 Who has 60 Who has	1/2.20.2.254?	Tell 172.20.69.	2
						-		
_								
Ca	arte Ethern	et Etherne	et :					
	Suffixe D	NS propre	à la conney	kion	: serveur	DHCP.org	<b>7</b>	
	Descripti	on.	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		: Intel/R	PRO/10	AAA MT DA	skton Adapter
	Adrosso	bysique			· 08 00 2		-69	Skeep Adapter
	Auresse p	nysique .			. 08-00-2	-0E-70-	-09	
	DHCP acti	ve		••••	: 0u1			
	Configura	tion autor	natique acti	ivee	: Oui			
	Adresse I	Pv4			: 172.20.	.69.29(pr	référé)	
	Masque de	sous-rés	eau		: 255.255	5.0.0		
	Bail obte	nu			: jeudi 1	l2 septer	mbre 2024	11:14:28
	Bail expi	rant			: jeudi 1	12 septer	mbre 2024	11:18:28
	Passerell	e par défi	aut.		:			
	Serveur D	нср			· 172 20	69 1		
		un Tonin			: Activó	00.1		
	MECDIO2 2	a icpip.			. ACCIVE			

#### Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion : serveurDHCP2.org
Description
Adresse physique
DHCP activé Oui
Configuration automatique activée : Oui
Adresse IPv4
Masque de sous-réseau
Bail obtenu jeudi 12 septembre 2024 11:14:28
Bail expirant jeudi 12 septembre 2024 11:24:15
Passerelle par défaut :
Serveur DHCP
NetBIOS sur Tcpip Activé



Page 10 sur 32

### Installation du Routeur

Pour configurer votre machine, suivez les étapes suivantes :

1. Commencez par modifier le nom de votre machine en utilisant la commande :

nano /etc/hostname

nano /etc/hosts

2. Mettez à jour votre système en exécutant les commandes : apt update et apt upgrade .

3. Enfin, installez le paquet ntp en utilisant la commande apt install ntpsec, puis vérifiez la date avec la commande : date .

Une fois les prérequis terminés, vous pouvez modifier le dossier de configuration avec la commande : nano /etc/network/interfaces :

> GNU nano 7.2 This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). source /etc/network/interfaces.d/\* # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface # allow-hotplug enp0s3 # iface enp0s3 inet dhcp auto enp0s3 iface enp0s3 inet static address 172.20.7.7/16 gateway 172.20.2.254 auto enp0s8 iface enp0s8 inet static address 192.168.7.254/16

Une fois les interfaces configurées, vous devrez démarrer le service des interfaces réseau. Ensuite, vérifiez si les interfaces sont activées à l'aide de la commande ip -c a :



Une fois les interfaces configurer, activer le routage dans « nano /etc/systemctl.conf » :

**→** 

**→** 

root@RouteurDebianFO:~# nano /etc/sysctl.conf root@RouteurDebianFO:~#

Recherchez la ligne contenant « net. ipv4.ip.forward » et décommentez-la en retirant le symbole `#` au début de la ligne :

# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp\_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp\_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies # See http://lwn.net/Articles/277146/ # Note: This may impact IPv6 TCP sessions too #net.ipv4.tcp syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip\_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6 # Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration # based on Router Advertisements for this host #net.ipv6.conf.all.forwarding=1 Il faut également mettre en place le dhcp relay. Pour installer le service de relais, exécutez la commande : apt install isc-dhcp-relay. Une fois le service de relais activé, saisissez la commande : nano /etc/default/isc-dhcp-relay :

# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

# This is a POSIX shell fragment

>

# What servers should the DHCP relay forward requests to? SERVERS="192.168.8.253"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests? INTERFACES="enp0s3 enp0s8"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon? OPTIONS=""

## Ajout du Rip

Pour mettre en place le RIP (Routing Information Protocol) sur un système Linux :

➔ Apt install frr

root@serverDHCP:~# apt install frr Lecture des listes de paquets... Fait

# Mise en place du DHCP

Une fois le Rip réaliser la nom du PC.	ncer votre serveur Windows, et changer lui son ip. Et chnager le
Pour pouvoir le service D	HCP, cliquez sur "Gérer" et "Ajouter des rôles et fonctionnalités" :
Choisissez l'option "Insta	Image: Second state       Gérer       Outils       Afficher       Aide         Illation basée sur un rôle ou une fonctionnalité'' et poursuivez :
📥 Assistant Ajout de rôles et de f	onctionnalités — 🗌
Sélectionner le ty	pe d'installation
Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Confirmation	<ul> <li>Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.</li> <li>Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.</li> <li>Installation des services Bureau à distance Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.</li> </ul>
Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités	Sélectionner un serveur du pool de serveurs     Sélectionner un disque dur virtuel  Pool de serveurs  Filtre :
Résultats	Nom Adresse IP Système d'exploitation
	WIN-2B9U0GIQF8R 10.0.2.15 Microsoft Windows Server 2022 Datace
	1 ordinateur(s) trouvé(s) Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ult ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de se serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de donné incomplète ne sont pas répertoriés.
	< Précédent Suivant > Installer

Dans la liste des rôles, cochez "Serveur DHCP" et au sein de la fenêtre qui s'affiche vérifiez que l'option "Inclure les outils de gestion" soit cochée. Elle permet d'ajouter la console de gestion DHCP sur le serveur. Cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités" :

<b>→</b>									
Rôles de serveurs Fonctionnalités Confirmation Résultats		<ul> <li>Acce</li> <li>Atte</li> <li>Con</li> <li>Hyp</li> <li>Serv</li> </ul>	es a distance station d'intégri trôleur de résea er-V eur de télécopie eur DHCP eur DNS eur Web (IIS) ice Guardian hô ices AD DS ices AD LDS (Ac ices AD LDS (Ac ices AD RMS (A ices Bureau à di ices d'activation ices de certifica ices de fédération ices de fédération ices de stratégie	té de l'app u e te tive Direct stance o en volum on et de nu ts Active D on Active I et de stock e et d'accè	ory Lightweig tory Rights M e mérisation de irectory Directory (AD sage (1 sur 12 s réseau	ght Dire lanagei e docur FS) ? install >	↓ C d m te co	onfigu e confi anière empora onnexe	ration Protocol) v igurer, gérer et fo e centralisée des a aires et des inforr es aux ordinateur
					< Précédent	t Su	iivant >	]	Installer
→ L f s	Ajouter I DHCP ? Les outils s fonctionnal sur le mêm Outils Outils	les foncti uivants son lité, mais ils le serveur. d'administr tils d'admin [Outils] Ou [Outils] Ou	onnalités re t requis pour ne doivent p ration de serve nistration de r utils du serveu	equises la gestior as obligat eur distan ôles r DHCP	pour Sen n de cette toirement ê it	veur tre ins	tallés		
]	✓ Inclure	e les outils	de gestion (si Ajouter c	applicabl les foncti	e) onnalités	An	nuler		

Page 16 sur 32

Rôles de serveurs Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	<ul> <li>NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))</li> <li>Antivirus Microsoft Defender (Installé)</li> <li>Assistance à distance</li> <li>Base de données interne Windows</li> <li>BranchCache</li> <li>Chiffrement de lecteur BitLocker</li> <li>Client d'impression Internet</li> <li>Client pour NFS</li> <li>Client Telnet</li> <li>Client TFTP</li> <li>Clustering de basculement</li> <li>Collection des événements de configuration et de</li> <li>Conteneurs</li> <li>Data Center Bridging</li> <li>Déverrouillage réseau BitLocker</li> <li>DirectPlay</li> <li>Enhanced Storage</li> </ul>
<b>→</b>	< Précédent Suivant >
Serveur DHCP Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités Serveur DHCP Confirmation Résultats	Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet aux serveurs d'attribuer des adresses IP aux ordinateurs et autres périphériques reconnus comme clients DHCP. Le déploiement d'un serveur DHCP sur le réseau fournit aux ordinateurs et autres périphériques réseau TCP/IP des adresses IP valides, ainsi que les paramètres de configuration supplémentaires nécessaires, appelés options DHCP. Cela leur permet de se connecter à d'autres ressources réseau, telles que des serveurs DNS, des serveurs WINS et des routeurs. À noter : • Vous devez configurer au moins une adresse IP statique sur cet ordinateur. • Avant d'installer un serveur DHCP, vous devez planifier vos sous-réseaux, étendues et exclusions. Stockez le plan dans un lieu sûr pour le consulter ultérieurement.



Si vous êtes déjà connecté en tant qu'administrateur ou avec un compte qui est administrateur de l'entreprise, vous pouvez continuer avec l'option "Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant". Sinon, il faudra renseigner un compte en activant l'option "Utiliser d'autres informations d'identification" :

<b>→</b>	
Description	
Description	Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :
Résumé	Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP.
	- Administrateurs DHCP
	< Précédent Suivant > Valider Annuler



- issistante recordence eternatie	
	Assistant Nouvelle étendue Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour distribuer des adresses IP aux ordinateurs sur le réseau. Ciquez sur Suivant pour continuer.
	< Précédent Suivant > Annuler
Plage d'adresses IP Vous définissez la plage d'a Paramètres de configuration Entrez la plage d'adresses q Adresse IP de	adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Plage d'adresses IP Vous définissez la plage d'a Paramètres de configuration Entrez la plage d'adresses o Adresse IP de 192 début : Adresse IP de fin : 192	adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Plage d'adresses IP Vous définissez la plage d'a Paramètres de configuration Entrez la plage d'adresses o Adresse IP de 192 début : Adresse IP de fin : 192 Paramètres de configuration	adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Plage d'adresses IP         Vous définissez la plage d'a         Paramètres de configuration         Entrez la plage d'adresses d'adresses IP de etabel :         Adresse IP de fin :         Paramètres de configuration         Paramètres de configuration         Entrez la plage d'adresses d'adresses IP de fin :         Paramètres de configuration         Longueur :         Masque de sous-réseau :	adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Entrez la plage d'adresses IP que vous vo adresse unique, entrez uniquement une a	oulez exclure. Si vous v dresse IP de début.	voulez exclure ur	ne
Adresse IP de début : Adresse IP de	fin ·		
	. Ajoute	er	
Place d'adresses evolus :			
lage d'adresses excide .	Supprin	ner	
	Retard du	sous-réseau en	
	millisecond	ies :	
	< Précédent	Suivant >	Annule
<b>rée du bail</b> La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue.	laquelle un client peut	: utiliser une adre	sse
<b>rée du bail</b> La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ég l'ordinateur est connecté au même réseau	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés	utiliser une adre urant lequel eaux mobiles	sse
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ég l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles.	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles slients d'accès à	sse
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ég l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stal d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles slients d'accès à s principalement es de bail plus loi	sse
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être étendue. La durée du bail doit théoriquement être étendue. l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stal d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue lo	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée rsqu'ils sont distribués c	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à s principalement es de bail plus lor par ce serveur.	sse
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ét l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stat d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue lou Limitée à :	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée rsqu'ils sont distribués p	utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à principalement es de bail plus loi par ce serveur.	ngues
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ég l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stal d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue loi Limitée à :	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des duré rsqu'ils sont distribués p	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à s principalement es de bail plus lor par ce serveur.	sse
rée du bail         La durée du bail spécifie la durée pendant         IP de cette étendue.         La durée du bail doit théoriquement être ég         l'ordinateur est connecté au même réseau         constitués essentiellement par des ordinate         distance, des durées de bail plus courtes p         De la même manière, pour les réseaux stal         d'ordinateurs de bureau ayant des emplac         sont plus appropriées.         Définissez la durée des baux d'étendue lou         Limitée à :         Jours :       Heures :         Minutes :         Q •       Q •	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée rsqu'ils sont distribués p	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à s principalement es de bail plus loi par ce serveur.	sse
rée du bail         La durée du bail spécifie la durée pendant         IP de cette étendue.         La durée du bail doit théoriquement être ég         l'ordinateur est connecté au même réseau         constitués essentiellement par des ordinate         distance, des durées de bail plus courtes p         De la même manière, pour les réseaux stal         d'ordinateurs de bureau ayant des emplac         sont plus appropriées.         Définissez la durée des baux d'étendue lor         Limitée à :         Jours :       Heures :         Minutes :         Imitée à :	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée rsqu'ils sont distribués p	utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à principalement es de bail plus lor par ce serveur.	ngues
rée du bail         La durée du bail spécifie la durée pendant         IP de cette étendue.         La durée du bail doit théoriquement être ég         l'ordinateur est connecté au même réseau         constitués essentiellement par des ordinate         distance, des durées de bail plus courtes p         De la même manière, pour les réseaux stal         d'ordinateurs de bureau ayant des emplace         sont plus appropriées.         Définissez la durée des baux d'étendue loi         Limitée à :         Jours :       Heures :         Minutes :         Q < Q	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durén rsqu'ils sont distribués p	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à s principalement es de bail plus lor par ce serveur.	sse
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être ég l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stal d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue lor Limitée à : Jours : Heures : Minutes : ↓ 0 ↓ 2 ↓	laquelle un client peut gale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des durée rsqu'ils sont distribués p	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles slients d'accès à s principalement es de bail plus loi par ce serveur.	ngues
rée du bail La durée du bail spécifie la durée pendant IP de cette étendue. La durée du bail doit théoriquement être éq l'ordinateur est connecté au même réseau constitués essentiellement par des ordinate distance, des durées de bail plus courtes p De la même manière, pour les réseaux stal d'ordinateurs de bureau ayant des emplac sont plus appropriées. Définissez la durée des baux d'étendue lor Limitée à : Jours : Heures : Minutes :	ale au temps moyen d physique. Pour les rés eurs portables ou des c peuvent être utiles. ples qui sont constitués ements fixes, des duré rsqu'ils sont distribués p	: utiliser une adre lurant lequel eaux mobiles dients d'accès à s principalement es de bail plus lor par ce serveur.	ngues

Assistant N	ouvelle étendue				
Configu Vous puis:	ration des paramètres devez configurer les optic ent utiliser l'étendue.	DHCP ons DHCP les plu	is courantes pour	que les clients	() ()
Lorso telles les p	que les clients obtiennent u que les adresses IP des n aramètres WINS pour cett	une adresse, ils s outeurs (passerel e étendue.	e voient attribuer les par défaut), d	des options DHC es serveurs DNS,	P. et
Les p remp serve	Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.				
Voul	ez-vous configurer les optio	ons DHCP pour o	ette étendue mai	intenant ?	
@ (	)ui, je veux configurer ces	options maintena	ant		
ençons pa Jasserelle J er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre <b>Touteur (passerelle par</b> d Vous pouvez spécifier le distribués par cette étend	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due.	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa Jasserelle j er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par d Vous pouvez spécifier les distribués par cette étenc Pour ajouter une adresse	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa asserelle i er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par o Vous pouvez spécifier le distribués par cette étence Pour ajouter une adresse entrez l'adresse ci-desso Adresse IP :	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou us.	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa asserelle   er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par d Vous pouvez spécifier le distribués par cette étend Pour ajouter une adresse entrez l'adresse ci-desso Adresse IP :	ibuer aux cli e réseau. In défaut) is routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou us. Ajouter	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa asserelle <sub> </sub> er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par d Vous pouvez spécifier le distribués par cette étend Pour ajouter une adresse entrez l'adresse ci-desso Adresse IP :	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou us. Ajouter Supprimer	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa basserelle j er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par de Vous pouvez spécifier le distribués par cette étend Pour ajouter une adresse entrez l'adresse ci-desso Adresse IP :	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou us. Ajouter Supprimer Monter	< Précédent ients DHCP diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur
ençons pa asserelle j er" :	r le routeur à attri Dar défaut de votre Routeur (passerelle par d Vous pouvez spécifier le distribués par cette étend Pour ajouter une adresse entrez l'adresse ci-desso Adresse IP :	ibuer aux cli e réseau. In défaut) s routeurs, ou les p due. e IP pour qu'un rou us. Ajouter Supprimer Monter Descendre	< Précédent ients DHCP o diquez l'adr passerelles par défa teur soit utilisé par	Suivant > de cette éter esse IP et cli aut, qui doivent être les clients,	Annuler ndue, autrem quez sur

DNS (Domain Name clients sur le réseau	serveurs DNS e System) mappe et tra	aduit les noms de domaines u	tilisés par les
Vous pouvez spécifier le ésolution de noms DNS.	domaine parent à utili	ser par les ordinateurs clients	sur le réseau pour la
Domaine parent :			
Pour configurer les client es adresses IP pour ces	s d'étendue pour qu'il serveurs.	s utilisent les serveurs DNS s	sur le réseau, entrez
Nom du serveur :		Adresse IP :	
			Ajouter
	Résoudre	8.8.8.8	Supprimer
			Monter
			Descendre
ion WINS étant ol le et poursuivez : Assistant Nouvelle ét	osolète, il n'est p	< Précédent Sui	ivant > Annu seigner un serv
tion WINS étant ol de et poursuivez : Assistant Nouvelle éta Serveurs WINS Les ordinateurs f convertir les non	osolète, il n'est p endue fonctionnant avec Window ns NetBIOS d'ordinateurs	< Précédent Sui pas nécessaire de ren vs peuvent utiliser les serveurs WI en adresses IP.	ivant > Annu Iseigner un serv NS pour
tion WINS étant ol de et poursuivez : Assistant Nouvelle été Serveurs WINS Les ordinateurs f convertir les non Entrer les adress diffusion pour s'e Nom du serveur	endue fonctionnant avec Window ns NetBIOS d'ordinateurs es IP ici permet aux client enregistrer et résoudre les i : Résoudre	< Précédent Sui Das nécessaire de ren vs peuvent utiliser les serveurs Wi en adresses IP. s Windows d'interroger WINS avanoms NetBIOS. Adresse IP :	ivant > Annu seeigner un serv NS pour Int d'utiliser la Ajouter Supprimer
tion WINS étant ol de et poursuivez : Assistant Nouvelle éta Serveurs WINS Les ordinateurs f convertir les non Entrer les adress diffusion pour s'e Nom du serveur	osolète, il n'est p endue fonctionnant avec Window ns NetBIOS d'ordinateurs d es IP ici permet aux client enregistrer et résoudre les n : <u>Résoudre</u> comportement pour les cli 'NBT, dans les options de	< Précédent Sui cas nécessaire de ren vs peuvent utiliser les serveurs Wi en adresses IP. s Windows d'interroger WINS avan noms NetBIOS. Adresse IP :	ivant > Annu seeigner un serv NS pour int d'utiliser la Ajouter Supprimer Monter Descendre otion 046, type



# Mise en place du FailOver

Pour mettre en place un failOver, ouvrez l l'étendue, puis cliquez sur "Configurer un	a console DHCP et effectuez un clic droit sur basculement" :
<ul> <li>→ <sup>9</sup> DHCP</li> <li>→ <sup>1</sup> dhcpserveurw</li> <li>→ <sup>1</sup> IPv4</li> <li>→ <sup>10</sup> Étendue [192.168 7</li> <li>→ <sup>10</sup> Pool d'adress</li> <li>→ <sup>10</sup> Paux d'adress</li> </ul>	Contenu de Pool d'a Baux d'a Afficher les statistiques
<ul> <li>&gt; Budy d dures.</li> <li>&gt; Budy d dures.</li> <li>&gt; Réservations</li> <li>Coptions d'émail</li> <li>Coptions de serve</li> <li>Stratégies</li> </ul>	Avancé > ie Configurer un basculement Réconcilier Désactiver
> 📝 Filtres > 🛃 IPv6	Affichage > Supprimer Actualiser Exporter la liste
	Propriétés Aide
→ Étendue 192.16	Sélectionner tout
	< Précédent Suivant > Annuler

Page 26 sur 32

→			
Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement			
Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.			
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.			
Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.			
Serveur partenaire : 192.168.8.253			
Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).			
< Précédent Suivant > Annuler			
Ne pas cocher la case pour ne pas avoir le basculement direct avec le serveur.			

e les → G	serveurs DHCP ne transitera pas en <b>réer une relation de basculement</b>	clair sur le réseau :
	Créer une relation de basculement avec le	partenaire 192.168.8.253
	Nom de la relation :	dhcpserveurw-192.168.8.253
	Délai de transition maximal du client (MCLT) :	1 theures 0 theures
	Mode :	Serveur de secours
	Configuration du serveur de secours Rôle du serveur partenaire :	Veille
	Adresses réservées pour le serveur de secours :	5 * %
	Intervalle de basculement d'état :	60 in minutes
	Activer l'authentification du message	
	Secret partagé :	****
		< Précédent Suivant > Annuler
<b>&gt;</b>		
Мо	de :	Serveur de secours
C R	onfiguration du serveur de secours	Équilibrage de charge Serveur de secours

Page 28 sur 32

Il faut choisir un mode, dans notre cas le choix "Équilibrage de charge" (load balancing), les deux serveurs seront actifs. Il faut définir le pourcentage de cet équilibrage de charge : 50/50, ou 70/30, par exemple. Cette valeur correspond au pourcentage d'adresses IP de la plage de l'étendue que devra gérer chaque serveur. Par exemple, si dans l'étendue la plage DHCP est de 10 adresses IP et que la répartition est de 50/50, chaque serveur va gérer 5 adresses IP. Le mode "Serveur de secours" (Failover) sert à mettre en place une configuration actif/passif. Ensuite, on choisit le mode "Veille" : le serveur passif distribuera des adresses IP uniquement quand le partenaire sera HS. Il faut en complément préciser le pourcentage d'adresses IP réservées au sein de la plage pour ce serveur de secours. Ainsi, en cas de basculement si le serveur principal est hors service, le serveur de secours est assuré d'avoir X% d'adresses IP disponibles et attribuables (5% garder pour les nouveau client DHCP):

Rôle du serveur partenai	re : Veille
Adresses réservées pour secours :	le serveur de 5 1 %
	Un basculement va être configuré entre dhcpserveurw et 192.168.8.253 avec les paramètres suivants.
	Etendues : 192.168.7.0
	n : dhcpserveurw-192.168.8.253 n maximal du client (MCLT) : 1 h 0 min Serveur de secours culement d'état : Désactivé
	< > >
	Configuration du serveur de secours
	Rôle du serveur partenaire : Veille Adresses réservées pour le serveur5 %

On peut faire un premier ipconfig/all, on peut remarquer que le serveur DNS est le DHCP en 192.168.7.253 :

arte	Ethernet	Ethernet	

→

Suffixe DNS propre à la connexion :	beg-ft-04.prive
Description	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique	08-00-27-AD-DA-91
DHCP activé	Oui
Configuration automatique activée :	Oui
Adresse IPv4	192.168.7.1(préféré)
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Bail obtenu	jeudi 12 septembre 2024 15:47:35
Bail expirant	jeudi 12 septembre 2024 16:32:00
Passerelle par défaut	172.20.2.254
Serveur DHCP	192.168.7.253
Serveurs DNS	8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip	Activé

Puis une fois que nous avons éteint mon serveur DHCP vous pouvez remarquer que le serveur DHCP est passé sur le 192.168.8.253 :

-

#### Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion :	beg-ft-04.prive
Description	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique	08-00-27-AD-DA-91
DHCP activé	Oui
Configuration automatique activée :	Oui
Adresse IPv4	192.168.7.1(préféré)
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Bail obtenu	jeudi 12 septembre 2024 15:47:35
Bail expirant	jeudi 12 septembre 2024 16:33:48
Passerelle par défaut	172.20.2.254
Serveur DHCP	192.168.8.253
Serveurs DNS	8.8.8.8
NetBIOS sur Tcpip	Activé

	→					
	Capture	en cours de Etherr	net			
Fich	nier F	diter Vue Aller	r Capture Analyser S	tatistiques Telephonie V	Vireless O	utils Aide
	<b>•</b>			🖉 📃 🔳 બાલ વ	22	
	dhcp					
No.		Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl Info
	5623	1798.983260	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	324 DHCP Discover - Transaction ID 0x913e6627
	5623	1798.983988	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Offer - Transaction ID 0x913e6627
	5623	1798.998383	0.0.0	255.255.255.255	DHCP	336 DHCP Request - Transaction ID 0x913e6627
	5623	1798.999409	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x913e6627
	5900	2002.385571	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	290 DHCP Inform - Transaction ID 0x17a10068
	5900	2002.385765	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x17a10068
	5900	2002.385765	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	290 DHCP Inform - Transaction ID 0x17a10068
	5900	2002.386087	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x17a10068
	5910	2004.389096	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	290 DHCP Inform - Transaction ID 0x17a10068
	5910	2004.389250	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x17a10068
	5910	2004.391652	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	290 DHCP Inform - Transaction ID 0x17a10068
	5910	2004.391842	192.168.8.253	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP ACK - Transaction ID 0x17a10068
		11115	Source	Desunation	FIOLOCOLL	engu mo
	1	14:31:47,680494	4 192.168.7.2	224.0.0.251	MDNS	75 Standard query response 0x0000 A 192.168.7.2
	2	14:33:01,109951	1 192.168.7.2	192.168.7.2	ICMP	101 Destination unreachable (Host unreachable)
		14:33:05,118141	1 192.168.7.2	192.168.7.2	ICMP	101 Destination unreachable (Host unreachable)
	4	14.33.09 110588	3 192 168 7 2	192 168 7 2	TCMP	145 Destination unreachable (Host unreachable)

Editée par	Tom COELHO	
Révisée par :	Tom COELHO	
Suivie par :	Tom COELHO	
Validée par :	Tom COELHO	
Date :		Version :
3 / 01 / 2023	Bourdon Blanc	1